

Methode1: Suchlauf eines einzelnen Transponders

Vorteil: Es werden nur die Programme dieses Transponders gesucht/geändert



Wählen Sie Menü "Erweitert" und geben Sie Ihr Passwort ein, das Standardpasswort lautet "0000".



Wenn Sie nur den einzelnen Transponder absuchen möchten, wählen Sie Installation-> TPListe aus dem Menü aus.



Wählen Sie mit der grünen Taste "Hinzu" aus um eine neue Frequenz hinzuzufügen. Geben Sie nun die Frequenz, Symbolrate und Polarisation ein.



Nach der Eingabe bestätigen Sie dies mit "OK", markieren Sie nun die Frequenz und starten Sie mit der blauen Taste die Programmsuche.



Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK und der Suchlauf startet.



Während des Suchlaufs werden die gefundenen Programme angezeigt und nach dem Ende des Suchlaufs automatisch gespeichert.

Methode2: Komplettsuchlauf aller Transponder

Vorteil: Es werden alle Programme gesucht/geändert

Nachteil: Es werden sehr viele Programme gefunden, die Sie anschließend sortieren müssen



Wählen Sie Menü "Erweitert" und geben Sie Ihr Passwort ein, das Standardpasswort lautet "0000".



Wenn Sie alle Frequenzen absuchen möchten, wählen Sie Installation->Einzelsatellitensuche aus dem Menü aus.



Wählen Sie bei Nur freie "Ja" aus.



Wählen Sie bei Suchlaufmodus "Voreingest. Suche" aus.



Jetzt können Sie unter Netzwerksuche die Einstellung auf "Ja" ändern und anschließend über Suche den Suchlauf starten.



Während des Suchlaufs werden die gefundenen Programme angezeigt und nach dem Ende des Suchlaufs automatisch gespeichert.